


Minitab 20 网络版创建许可文件说明

1) 点击链接创建账户 <https://licensing.minitab.com/>

2) 点击底部语言切换到中文



3) 如果还没有账号就点击底部注册，如果有账号就直接登录！



4) 填写表单信息后，拉到底部点击创建您的账户

Minitab

创建您的 Minitab 帐户。

使用您的 Minitab 帐户，您可以很方便地从一个位置访问 Minitab Web 产品、许可工具和用户帐户等所有信息。

个人信息

名

姓

电子邮件

语言偏好
中文(简体) ▼


哪种最符合您的身份?
选择... ▼

组织信息

5) 稍等片刻您刚刚填写的邮箱会收到一封 Minitab 的邮件



6) 收到的邮件截图，点击链接跳转。



7) 设置您的登录密码，请注意密码要求。尽量设置复杂一些并妥善保管好您设置的密码!

激活您的帐户。

验证您的姓名和电子邮件地址，并创建密码。

电子邮件

姓

姓

密码

密码要求:

- 至少 30 个字符
- 至少一个大写和一个小写字母
- 至少一个数字
- 至少有一个特殊字符 (除 @, ., -, _ 外)
- 不能与帐户的电子邮件地址相同

建议使用密码管理器增强安全性。

确认密码

激活您的帐户

8) 依次点击多 用户许可-》管理

Minitab 许可证门户

我的产品 wang James

James
james@techmax.com.cn

个人信息
查看或更新您的 Web 帐户信息。
个人信息
帐户信息
更改密码

我的产品
访问您的订购。
Minitab® Statistical Software
Quality Trainer®

许可
创建或续订您的多用户许可证，并管理对 Web 产品的访问。
多用户许可
Web 产品

帐户活动
提交并跟踪在线支持请求，然后查看最近的在线订单。
支持请求
订单历史记录

下载
为您的所有 Minitab 产品下载安装文件和模板。
下载

选择订单以管理许可证

开始之前

请确保您知道所需的许可证文件数量、每个许可证的用户数，以及将托管许可证的每台计算机的 MAC 地址。有关详细信息，请参阅 [产品安装指南](#)。

创建、续订或查看许可证

单击 [管理](#) 以选择要创建、续订或查看许可证的订单。

重要说明：如果要续订许可证，请在支付许可证续订费用之后生成的最新订单中单击 [管理](#)。

Techmax Information Technology Co., Ltd. 的订单

到期	授权 ID	产品	可用用户数/用户总数	授权备注	管理许可证文件
31 1月 2021	e641-243d-e5fa-4960-9431-c6df-5cff-e8ff	Minitab 20	18 / 20	License Coordinator at purchase: faisal@techmax.com.cn	管理
31 1月 2021	cba2-3b01-c207-	Minitab 19	3 / 20	License Coordinator at	管理

9) 页面拉到底部点击创建许可证

个字符)

备注

上次修改者: [模糊]

为 Minitab 20 的该订单创建的许可证文件

MAC 地址	用户数	创建者 创建日期	许可证文件备注	查看 许可证
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	查看
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	查看
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	查看

上一步

创建许可证文件

续订 (复制) 以前的文件

创建新许可证

输入将托管许可证的每台计算机的 MAC 地址和用户数。MAC 地址是用来标识每台计算机的 12 位代码。有关如何查找 MAC 地址的说明, 请参阅主题 ID 2084。

要创建其他许可证文件, 请单击添加行。

要刷新可用用户的数量, 请单击更新计数。

显示冗余托管选项

行	MAC 地址	用户数	许可文件备注 (最多 100 个字符)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

服务器MAC地址 买了几个就写几 备注随便写

可用用户数/用户总数: 17 / 20

添加行 更新计数

上一步

下一步

10) 信息确认无误后点击完成!

11) 点击保存按钮后, 会下载一个 minitab.lic 文件。请把这个文件保存在桌面!

备注:
(最多 100 个字符)

保存备注

备注上次修改者: faisal@techmax.com.cn, 25 10月 2020

方法 1: 将许可证文件保存到桌面 (推荐)

将 minitab.lic 直接保存到托管许可证的计算机的桌面。在安装 Minitab License Manager 时, 许可证文件会自动复制到计算机上的对应位置。

备注: 如果已经安装了 Minitab License Manager, 请执行下列操作之一:

- 在 Windows 上, 将 minitab.lic 保存到 C:\Program Files\Minitab\License Manager 并重新启动 Minitab License Manager 服务。
- 在 Mac 上, 将 minitab.lic 保存到桌面, 然后重新安装 Minitab License Manager。

保存

方法 2: 通过电子邮件发送许可证文件

12) 下载 许可管理软件 License Manager


<https://files3.minitab.com/prodinstalls/license-manager/v8/win/minitabzhlicensemanager.msi>

13) 安装过程依次默认点击下一步安装即可，默认安装路径在 C:\Program Files (x86)\Minitab\License Manager

把刚刚保存在桌面上的 minitab.lic 文件放到这个默认安装路径下面，如果提示文件已存在是否替换，点击替换即可！


14) 双击运行 Imtools.exe

WINDOWS (C:) > Program Files (x86) > Minitab > License Manager



名称	修改日期	类型	大小
Imborrow.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Imgrd.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	904 KB
Imhostid.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Iminstall.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Imremove.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Imreread.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Imstat.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
Imtools.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	1,105 KB
Imutil.exe	2020-5-5 15:18	应用程序	965 KB
minitab.exe	2020-6-19 14:24	应用程序	1,692 KB
minitab.lic	2020-10-26 10:15	LIC 文件	1 KB
MvsnLicenseServerMsgs.dll	2020-6-19 14:24	应用程序扩展	48 KB
VendorLicenseServerMsgs.dll	2020-6-19 14:24	应用程序扩展	43 KB

15) 依次点击 Start Server -》 ReRead License File



16) 当提示 Reread Server License File Completed 说明正常。这时候服务器已经部署完毕！然后去客户端指定服务器的 IP 地址即可！

